Инструкция по настройке сервера для устранения проблем с серверным компонентом xpks и активацией комплекса.

Для устранения ошибок при установке xpks.dll или при активации комплекса, необходимо произвести настройку параметров сервера согласно следующей инструкции.

- 1. Изменение аккаунта, под которым запущен сервис SQL Server
 - SQL Server 2000

Запустить «Настройка\Панель управления», зайти в папку «Администрирование» и запустить «Службы». В открывшемся окне найти и выбрать строку со значением «MSSQLSERVER» в первом столбце (Рис. 1)

🆏 Службы					- 🗆 🗙
<u>К</u> онсоль <u>Д</u> ействие	<u>В</u> ид <u>С</u> правка				
← → 💽 🗗 🖸) 🖻 😫 🖬 🕨 🔳	II ■►			
🆏 Службы (локальнь	Имя 🖉	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от 📥
	🏶 CVSNT Locking Ser	This servic	Работает	Авто	Локальн
	🎇 DHCP-клиент	Управляе	Работает	Авто	Локальн 🗏
	🆏 DNS-клиент	Разрешае	Работает	Авто	Сетевая
	🎭 IIS Admin	Позволяе	Работает	Авто	Локальн
	🍓 InstallDriver Table	Provides s		Вручную	Локальн
	🍓 Kaspersky Internet	Обеспечи		Вручную	Локальн
	🎭 Live Update	Базовый		Вручную	Локальн
	🍓 Machine Debug Ma	Supports I	Работает	Авто	Локальн
	🎭 MS Software Shado	Управляе		Вручную	Локальн
	MSSQLSERVER		Работает	Авто	Локальн
	🆓 Net. Tcp Port Sharin	Provides a		Отключено	Локальн
	🎭 NetMeeting Remot	Разрешае		Вручную	Локальн
	🎭 NVIDIA Display Driv	Provides s	Работает	Авто	Локальн
	🆓 Office Source Engine	Сохранен		Вручную	Локальн
	🎭 Plug and Play	Позволяе	Работает	Авто	Локальн
	Ref Driver HPZ12			Вручную	Локальн
	🆓 QoS RSVP	Обеспечи		Вручную	Локальн💌
	<				>
< · · · >	🔪 Расширенный 👌 Стан,	дартный /			

Рис. 1.

Нажать правую клавишу «мыши» и в появившемся контекстном меню выбрать «Свойства». В открывшемся окне выбрать закладку «Вход в систему» и установить параметры аналогично выбранным на рисунке 2.

-	ERVER (Локалы	ный компьютер) - свойства 🛛 🔹 👔
Общие	Вход в систему	Восстановление	Зависимости
Вход в	систему:		
0 C c	истемной учетной	записью	
	Разре <u>ш</u> ить взаим	одействие с рабочі	им столом
OCy	четной з <u>а</u> писью:		О <u>б</u> зор
Пар	оодь:		
Пол	дтвер <u>ж</u> дение:		
М <u>о</u> жно ниже г) разрешить или з профилей оборудо	апретить эту служ(вания:	бу для перечисленных
- npo	филь осорудовани	19	Служба 🔰
Profile	филь осорудовани в 1	IA	Служба Включена
Profil	е 1	ia Ed	Служба Включена азрешить <u>З</u> апретить

Рис. 2.

Нажать «Ok» и перезапустить службу MSSQLSERVER (перезапуск осуществляется нажатием кнопки «Перезапуск службы» в панели инструментов).

• SQL Server 2005 (2008)

Запустить «Программы\MS SQL Server 2005\Configuration Tools\SQL Server Configuration Manager» (в русской версии «Диспетчер конфигураций») и выбрать «SQL Server 2005 Services» («Службы SQL Server») (Рис. 3)

😼 SQL Server Configuration Manager				
<u>Консоль Действие Вид Справка</u>				
	• •			
🕵 SQL Server Configuration Manage	Name	State	Start Mode	Log On As
SQL Server 2005 Services	SQL Server (SQL5)	Running	Automatic	LocalSyste
	SQL Server Agent (SQL5)	Stopped	Manual	LocalSyste
The second clience clience contriguration	🔊 SQL Server Browser	Running	Automatic	LocalSyste
				/

Рис. 3.

В правой части окна программы выбрать строку со значением «SQL Server (имя SQL-сервера)» (Рис. 3) Нажать правую клавишу «мыши» и в появившемся контекстном меню выбрать «Свойства».

Свойства: SQL Server (SQL5)				
Log On Service Advanced				
Log on as:				
Password: www.www.www.www.www.www.www.www.www.ww				
Service status: Running				
<u>Start</u> Stop <u>Pause</u> <u>Restart</u>				
ОК Отмена Применить Справка				
Рис 4				

Установить значение выпадающего списка «Built-in account:» («Встроенную учетную запись:») значение «Local System» («Локальная система») и нажать «OK».

P.S. Настройка SQL Server 2008 производится аналогичным образом.

2. Настройка сетевых подключений

Для работы комплекса, на сервере БД необходимо наличие сетевой карты и сетевого подключения. Даже если сеть не используется, сетевая карта (встроенные сетевые карты могут быть отключены в BIOS сервера или отключены в устройствах Windows) и сетевое соединение по этой карте (система автоматически создает сетевое соединение для сетевой карты после установки драйверов) должны быть включены.

На рисунках 5 и 6 показано правильное состояние сетевого соединения.



Рис. 5.



Рис. 6.

P.S. Название сетевой карты и подключения зависят от конфигурации системы и версии операционной системы и могут отличаться от указанных на рисунках.

3. Отключение механизма контроля учетных записей (UAC) (для OC Windows Vista и Windows Server 2008)



Запустить «Панель управления Учетные записи пользователей» (Рис. 7)

Рис. 7.

Выбрать «Вылючение или отключение контроля учетных записей (UAC)» и убрать галочку на «Используйте контроль учетных записей (UAC) для защиты компьютера» (Рис. 8)

🎎 Включение или отключение контроля учетных записей (UAC).	
🕞 🕞 - 🗟 - Включение или отключение контроля учетных запис 😨 Поиск	2
<u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> ид С <u>е</u> рвис <u>С</u> правка	
Включить контроль учетных записей (UAC) для повышения безопасности	
Контроль учетных записей (UAC) помогает предотвратить несанкционированные изменения на компьютере. Рекомендуется не отключать контроль учетных записей, что повышает защищенность компьютера.	
🔲 Используйте контроль учетных записей (UAC) для защиты компьютера	
ОК Отмена	

Рис. 8.

Нажмите «ОК» и перезагрузите сервер.