

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	2
Установка и использование модуля в конфигурации БГУ 1.0	3
Подключение модуля.....	3
Начало работы	6
Настройка параметров передачи в Свод-СМАРТ	8
Активация модуля	9
Передача отчетности в ПК «Свод-СМАРТ».....	11
Установка и использование модуля в конфигурации БГУ 2.0	14
Подключение модуля.....	14
Начало работы	19
Настройка параметров передачи в Свод-СМАРТ	22
Активация модуля	23
Передача отчетности в ПК «Свод-СМАРТ».....	25

ВВЕДЕНИЕ





Модуль загрузки (импорта) отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» позволяет передавать сформированную отчетность из программы 1С в ПК «Свод-СМАРТ» по каналам связи в безфайловом режиме.

Модуль разработан для 1С: Предприятие 8.2 и 8.3 Бухгалтерия государственного учреждения редакции 1.0 и 2.0.

Модуль загрузки (импорта) отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» – представляет собой внешнюю обработку для конфигурации Бухгалтерия государственного учреждения 1С в виде файла с расширением erf: «report1.0(ver 1.001).erf»

Условные обозначения

В документе используются следующие условные обозначения:

	Уведомление	Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя на выполнение других функций модуля.
	Предупреждение	Важные сведения о возможных негативных последствиях действий пользователя.
	Предостережение	Критически важные сведения, пренебрежение которыми может привести к ошибкам.
	Замечание	Полезные дополнительные сведения, советы, общеизвестные факты и выводы.
[Активация]		Функциональные экранные кнопки.
СПРАВКА => О ПРОГРАММЕ		Навигация по пунктам меню и режимам.
<i>Таб. 1</i>		Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы текущего документа.
<i>Рисунок 1</i>		

Перечень сокращений

В документе используются следующие сокращения:

БГУ 1.0 (БГУ 2.0) – конфигурация Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (2.0).

Модуль – модуль загрузки (импорта) отчетности в ПК «Свод-СМАРТ»

Установка и использование модуля в конфигурации БГУ 1.0

Подключение модуля

Конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения», редакция 1.0, содержит средства подключения произвольных дополнительных отчетов, печатных форм и обработок к базе данных. Подключение при этом происходит без изменения структуры конфигурации, в пользовательском режиме.

Для подключения дополнительной внешней обработки модуля необходимо выполнить следующее:

1. Скачайте файл установки модуля по ссылке:
<http://www.keysystems.ru/Updates/UpdateList.aspx?id={78D72D7A-9C3B-455A-990E-754A1265DBA2}>



Выбирайте файл модуля, соответствующий установленной редакции конфигурации программы 1С.

2. Скопируйте файл внешней обработки *report1.0(ver 1.001).epf* на компьютер, где установлен 1С:Предприятие с конфигурацией БГУ1.0.
3. Запустите 1С:Предприятие.
4. В главном окне 1С на панели инструментов выберите следующий пункт меню: **СЕРВИС=>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ И ОБРАБОТКИ=>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ ОБРАБОТКИ** (Рисунок 1).




Рисунок 1 Дополнительные внешние обработки.

После описанных действий откроется окно добавления дополнительной внешней обработки следующего вида (Рисунок 2):





Рисунок 2 Окно добавления дополнительной внешней обработки.

5. В появившемся окне «Дополнительные внешние обработки» нажмите на кнопку  (Ins). Появится окно «Регистрация внешней обработки» (Рисунок 3).





Рисунок 3 Регистрация внешней обработки.

6. В окне «Регистрация внешней обработки» нажмите на кнопку . Откроется типовое диалоговое окно для выбора файла (Рисунок 4). Выберите сохраненный в 1 пункте файл и нажмите [Открыть]. После выбора файла все необходимые поля в форме регистрации будут заполнены автоматически.




Рисунок 4 Добавление внешней обработки.

- Для завершения подключения дополнительной внешней обработки модуля необходимо нажать на кнопку [Записать] или [ОК].




Рисунок 5 Сохранение внешней обработки.

Дополнительная обработка успешно установлена. Модуль появится в справочнике «Дополнительные внешние обработки» (Рисунок 6).




Рисунок 6 Справочник «Дополнительные внешние обработки».

Теперь обработку можно запускать из этого справочника.



После обновления конфигурации обработка не удалится из него, так как она входит в состав информационной базы, а не конфигурации программы 1С: БГУ 1.0.

Начало работы

Для начала работы с модулем пользователю необходимо:

1. Открыть список внешних обработок. Для этого в главном окне 1С на панели инструментов выберите пункт меню: **СЕРВИС=>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ И ОБРАБОТКИ=>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ ОБРАБОТКИ**
2. В окне «Дополнительные внешние обработки» дважды щелкните левой кнопкой мыши на добавленную обработку «Передача отчетности в Свод-Смарт».
3. На *Рисунок 7* Главная страница окна Модуля:









Рисунок 7 Окно Модуля.

Пояснения к рисунку:

- (1) Таблица с отчетами регламентированной бухгалтерской отчетности.
Двойной клик по выбранному отчету открывает отчет для просмотра и редактирования.
- (2) Область настройки отбора отчетов в таблице (1) по периоду, учреждению и виду отчета для удобного поиска необходимых отчетов для передачи в ПК «Свод-СМАРТ».

- (3) Командная панель таблицы (1):

-  – Отметить все отчеты для передачи / Снять все отчетки с отчетов.
-  – Открыть отчет для редактирования.
-  – Настройка периода для отбора отчетов в таблице (1), созданных (зарегистрированных) в указанный интервал времени.
-  – Настройка пользовательских отборов в таблице (1).
-  – Обновить список отчетов в таблице (1)

- (4) Настройки подключения к сервису веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ».

- (5) Настройка дополнительных проверок отчета на стороне ПК «Свода-СМАРТ».

Проверить контрольные соотношения – проверка внутридокументных контрольных соотношений ПК «Свода-СМАРТ» переданного отчета.

Рассчитать итоги – расчет итогов ПК «Свода-СМАРТ» переданного отчета.

Установить статус отчета «Готов к проверке» – переданному отчету в ПК «Свода-СМАРТ» устанавливается статус «Готов к проверке».

Настройки подключения к сервису веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ»

В области «Настройки соединения передачи» указываются настройки для подключения к сервису веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ»:

- *Адрес.* Адрес веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ».



Не путайте адрес веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ» с адресом сервиса для WIN-клиента.

Для корректной работы модуля следует использовать веб-клиент ПК «Свод-СМАРТ» не ниже 15.4.8.23072.

Для проверки адреса веб-клиента можно вставить его в адресную строку браузера. Если адрес правильный, то появится страница авторизации в комплексе Свод-СМАРТ (Рисунок 8). Там же вы можете посмотреть версию веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ».





Рисунок 8 Страница авторизации в ПК «Свод-СМАРТ».


- **Пользователь и Пароль.** Логин и пароль пользователя зарегистрированного ПК «Свод-СМАРТ».




В случае использования прокси-сервера при подключении к сети Интернет, нужно установить флажок [Использовать прокси-сервер] и указать параметры подключения через прокси-сервер.

Для проверки соединения с сервисом веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ» нажмите на кнопку  [Проверить соединение] в нижней части области «Настройки соединения передачи».

Если соединение установлено успешно, то рядом с кнопкой появиться следующая надпись:



Если соединение не установлено, то рядом с кнопкой появиться следующая надпись:




и в окне служебных сообщений появиться текст ошибки.

Настройка параметров передачи в Свод-СМАРТ

На вкладке «Параметры передачи в Свод-Смарт» (Рисунок 9) настраиваются код организации (код бюджета получателя) и вид бюджета в ПК «Свод-СМАРТ», в соответствии с которыми определяется, в какой именно узел дерева организаций и бюджетов в ПК «Свод-СМАРТ» добавить передаваемый отчет из 1С.

Перед передачей убедитесь:

- **Заполнены ли ИНН и ОКТМО организации в 1С:БГУ 1.0 и в ПК «Свод-Смарт»**
- **Совпадают ли ИНН и ОКТМО организации в 1С:БГУ 1.0 и в ПК «Свод-Смарт».**



Код	Учреждение	ИНН	ОКТМО	Код организации в Свод-СМАРТ (КБП)	Вид бюджета в Свод-СМАРТ
КК0002	МБУК "Крымзайкинский ИКЦ" Крымзайкинского сельского ...	2102000959	97605435		
ПК0003	МБУК "Питишевский ИКЦ" Питишевского сельского поселения А...	2102001021			
РК0004	МБУК "Раскильдиднский ИКЦ" Раскильдиднского сельского поселе...	6639005204	65706000	150020371	10
ТК0005	МБУК "Таутовский ИКЦ" Таутовского сельского поселения Алик...	2102000966	97605465		
ЮК0006	МБУК "Теневоский ИКЦ" Теневоского сельского поселения Алик...	2102000620			
ЦК0007	МБУК "Центральный ИКЦ" Центрального сельского поселения Алик...	2102001020			

Рисунок 9 Вкладка «Параметры передачи в Свод-Смарт».

ИНН и ОКТМО соответствующей организации в ПК «Свод-Смарт» можно посмотреть в справочнике организаций (Рисунок 10).




Рисунок 10 Справочник организаций в ПК «Свод-СМАРТ».

Активация модуля

Перед началом передачи отчетности из 1С в ПК «Свод-СМАРТ» необходимо активировать модуль.

- Получите лицензионные ключи для необходимых организаций, отчетность которых планируется передавать в ПК «Свод-СМАРТ». Для этого можно обратиться в компанию Кейсистемс:
 - **Почтовый ящик:** info@keysystems.ru
 - **Web-страница:** <http://www.keysystems.ru>
 - **Телефон:** (8352) 323-323.
- После получения ключа необходимо его активировать. Для этого в правом верхнем углу модуля нажмите на кнопку  [Активация] (Рисунок 11/Рисунок 11).




Рисунок 11 Кнопка активации.

- В открывшемся окне активации (Рисунок 12) введите полученный активационный ключ в соответствующее поле и нажмите на кнопку [Активировать лицензию].




Рисунок 12 Окно активации.

4. При успешной активации на экране появится диалоговое окно с параметрами лицензии (Рисунок 13).




Рисунок 13 Успешная активация.

5. Проверить все текущие лицензии можно нажав на кнопку [Проверить лицензию] в окне активации (Рисунок 14 Рисунок 12).

Код	Учреждение	ИНН	ОКТМО	Дата начала	Дата окончания	Осталось дней
БК0011	МБУК "Большевыльский ИКЦ" Большевыль...	2102000846				
ЕК0010	МБУК "Ефремакинский ИКЦ" Ефремаки...	2102001053	97605420			
ИК0001	МБУК "ИИКЦ" Илгышевского сельского п...	2102001046	97605425			
КК0002	МБУК "Крымзайкинский ИКЦ" Крымзар...	2102000959	97605435			
ПК0003	МБУК "Питишевский ИКЦ" Питишевского ...	2102001021				
РК0004	МБУК "Раскильдинский ИКЦ" Раскильдин...	6639005204	65706000	01.01.2016	31.10.2016	264
ТК0005	МБУК "Таутовский ИКЦ" Таутовского сел...	2102000966	97605465			

Рисунок 14 Текущие лицензии.

Передача отчетности в ПК «Свод-СМАРТ»

После того как все необходимые параметры будут заполнены и все необходимые ключи зарегистрированы можно приступить к передаче отчетности.

1. В списке отчетов отметьте необходимые отчеты и нажмите на кнопку **Выгрузить данные** (Рисунок 15).




Рисунок 15 Передача отчетности.

2. В нижней части модуля вы увидите строку состояния передачи отчетности (Рисунок 16).




Рисунок 16 Строка состояния.

3. При успешной передаче отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» в списке отчетности появится соответствующий статус (Рисунок 17)

	Статус передачи	Учреждение	Вид отчета	Номер	Период отчета	Состоя...	Дата измен...	Дата рег...
			Описание аналитики					
<input type="checkbox"/>		Успешный импорт	МБУК "Раскильдинский..."	Ф. 0503721, Отчет о финансовых ре...	PK000009	2015 г.	Подгот...	03.08.2... 8:34:17
<input type="checkbox"/>		Успешный импорт	МБУК "Раскильдинский..."	Ф. 0503710, Справка по заключени...	PK000010	2015 г.	Подгот...	03.08.2... 10:44:08
<input type="checkbox"/>		Успешный импорт	МБУК "Раскильдинский..."	Ф. 0503730, Баланс государственно...	PK000011	2015 г.	Подгот...	03.08.2... 11:04:39
<input type="checkbox"/>		Успешный импорт	МБУК "Раскильдинский..."	Ф. 0503730, Справка по забалансов...	PK000012	2015 г.	Подгот...	03.08.2... 11:07:17

Рисунок 17 Статусы передачи отчетности.

4. После загрузки и обработки отчета, система «Свод-СМАРТ» автоматически преаает в 1С протокол передачи отчета для отображения пользователю (Рисунок 18 и Рисунок 19).

Протокол передачи отчетов в ПК "Свод-СМАРТ"

Дата формирования: 10.02.2016 12:25:06 Пользователь: Администратор

✓ Протокол передачи отчета №PK000009 (Организация: МБУК "Раскильдинский ИКЦ" Раскильдинского сельского поселения Аликовского района ЧР)

Протокол импорта

Результат импорта

Импорт файла: D:\inetpub\wwwroot\node2svod_smarttemp\Eodimportkrylovake5ksmda.p5f

Успешный импорт формы:
 Код формы : 0503721G
 Бюджет : СП - Бюджет городских и сельских поселений
 Организация : 150020371 - МБУК "Раскильдинский ИКЦ" Раскильдинского сельского поселения Аликовского района
 Отчетная дата : 2015 год
 Атрибуты : Тип=Сводный
 Версия : 1

✓ Протокол передачи отчета №PK000011 + №PK000012 (Организация: МБУК "Раскильдинский ИКЦ" Раскильдинского сельского поселения Аликовского района ЧР)

Протокол импорта

✓ Протокол передачи отчета №PK000010 (Организация: МБУК "Раскильдинский ИКЦ" Раскильдинского сельского поселения Аликовского района ЧР)

Протокол импорта

Рисунок 18 Протокол передачи нескольких отчетов.

Протокол передачи отчетов в ПК "Свод-СМАРТ"

Дата формирования: 09.02.2016 15:35:10

Пользователь: Администратор

✓ **Протокол передачи отчета №РК000016 (Организация: МБУК "Раскильдинский ИКЦ" Раскильдинского сельского поселения Аликовского района ЧР)**

Протокол импорта

Результат импорта

Импорт файла: D:\inetpub\wwwroot\node2svod_smarttemp\Eodimporttest_150020371xgmuirji.msm

Успешный импорт формы:

Код формы : 0503773G

Бюджет : СП - Бюджет городских и сельских поселений

Организация : 150020371 - МБУК "Раскильдинский ИКЦ" Раскильдинского сельского поселения Аликовского района

Отчетная дата : 2015 год

Атрибуты : Тип=Сводный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения

Версия : 2

код "00" для справочника "АДМ_П_Ф" невозможно создать (запрет в таблице)

код "01010000000" для справочника "Боковик ф.0503773G.v.01.01.2015 т.2_А" невозможно сделать составным (ошибка в кодах)

код "01040000000" для справочника "Боковик ф.0503773G.v.01.01.2015 т.2_А" невозможно сделать составным (ошибка в кодах)

В форме 0503773G не найдены строки (2) :

Таблица №2 : 01010000000

Таблица №2 : 01040000000

Протокол расчета итогов

Расчет итогов успешно выполнен

Протокол проверки КС

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Форма: 0503773G Тип=Сводный, ВидФинОб=2, Наименование=собственные доходы учреждения

Организация: [150020371] муниципальное бюджетное учреждение культуры "Раскильдинский информационно-

культурный центр" Раскильдинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики

Бюджет: [СП] Бюджет городских и сельских поселений

Период: 2015 год

Группа правил: 1 - Расчет и проверка

Количество ошибок: 9

Рисунок 19 Протокол с расчетом итогов и проверки КС.

Установка и использование модуля в конфигурации БГУ 2.0

Подключение модуля

Конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения», редакция 2.0, содержит средства подключения произвольных дополнительных отчетов, печатных форм и обработок к базе данных. Подключение при этом происходит без изменения структуры конфигурации, в пользовательском режиме.

Для подключения дополнительной внешней обработки модуля необходимо выполнить следующее:

1. Скачайте файл установки модуля по ссылке:
<http://www.keysystems.ru/Updates/UpdateList.aspx?id={78D72D7A-9C3B-455A-990E-754A1265DBA2}>



Выбирайте файл модуля, соответствующий установленной редакции конфигурации программы 1С.

2. Скопируйте файл внешней обработки *report2.0(ver 1.001).epf* на компьютер, где установлен 1С:Предприятие с конфигурацией БГУ2.0.
3. Запустите 1С:Предприятие.
4. В главном окне 1С выберите следующий пункт меню:
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ=>ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ, ОТЧЕТЫ И ОБРАБОТКИ (Рисунок 20).




Рисунок 20 Печатные формы, отчеты и обработки.

После описанных действий откроется окно подключения дополнительных отчетов и обработок следующего вида (Рисунок 21). Включите дополнительные отчеты и обработки и нажмите на ссылку [Дополнительные отчеты и обработки]:





Рисунок 21 Окно подключения дополнительных отчетов и обработок.

5. В появившемся окне «Дополнительные отчеты и обработки» нажмите на кнопку  (Ins). Откроется окно создания дополнительной обработки и попросит выбрать файл внешней обработки модуля (Рисунок 22). Выберите сохраненный в 1 пункте файл и нажмите **[Открыть]**. После выбора файла все необходимые поля в форме регистрации будут заполнены автоматически.




Рисунок 22 Добавление внешней обработки.

6. В появившемся окне можно исправить автоматически созданное наименование на более для вас удобное. Далее необходимо указать разделы командного интерфейса, в которых будет отображаться модуль обработки. Для этого нажимаем **[Не определено]** рядом с {Размещение:} (Рисунок 23).




Рисунок 23 Настройка размещения модуля.

Появится окно выбора разделов командного интерфейса, в которых будет доступна обработка модуля. Из выбранного списка отметим [Раздел «Учет и отчетность»] (Рисунок 24).




Рисунок 24 Выбор разделов командного интерфейса.

Далее необходимо указать пользователей, у которых будет доступ к данной обработке модуля. Для этого нажимаем кнопку [Выбрать] в поле быстрого доступа (




Рисунок 25).




Рисунок 25 Настройка быстрого доступа.

Выбираем из списка либо каких то определенных пользователей, либо всех сразу и нажимаем **OK** [OK] (Рисунок 26).





Рисунок 26 Выбор пользователей.

7. Для завершения подключения дополнительной внешней обработки модуля необходимо нажать на кнопку **Записать и закрыть** [Записать и закрыть] или  [Записать объект] (Рисунок 27).




Рисунок 27 Сохранение модуля внешней обработки.

Модуль успешно сохранен. Он будет доступен в тех разделах, которые указали при создании.



После обновления конфигурации обработка не удалится из него, так как она входит в состав информационной базы, а не конфигурации программы 1С: БГУ 2.0.

Начало работы

Для начала работы с модулем пользователю необходимо:

1. Открыть список дополнительных обработок выбранного раздела командного интерфейса, указанного при сохранении нашего модуля. Для этого в главном окне 1С выберите пункт меню: **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ=>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАБОТКИ** (Рисунок 28).




Рисунок 28 Дополнительные обработки раздела «Учет и отчетность».

2. Откроется окно запуска дополнительных обработок. Выберите пункт «ПередачаОтчетностиВСводСмарт» и нажмите **Выполнить** [Выполнить] (Рисунок 29).




Рисунок 29 Запуск модуля.

3. На Главной странице окна Модуля (Рисунок 30):




Рисунок 30 Окно Модуля.

Пояснения к рисунку:

- (1) Таблица с отчетами регламентированной бухгалтерской отчетности. Двойной клик по выбранному отчету открывает отчет для просмотра и редактирования.
- (2) Область настройки отбора отчетов в таблице (1) по периоду, учреждению и виду отчета для удобного поиска необходимых отчетов для передачи в ПК «Свод-СМАРТ».
- (3) Командная панель таблицы (1):
 - Отметить все отчеты для передачи / Снять все отчетки с отчетов.
 - Только выгружаемые – Флажок для отображения списка только выгружаемых отчетов в таблице (1). Исключаются отчеты, которые помечены на удаление и не входящие в перечень поддерживаемых форм (список можно посмотреть на сайте компании «Кейсистемс» по ссылке: http://www.keysystems.ru/products/budget-reporting/integration-module-svod/spisok_form.pdf).
 - Обновить список отчетов в таблице (1)
- (4) Настройки подключения к сервису веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ».
- (5) Настройка дополнительных проверок отчета на стороне ПК «Свода-СМАРТ».

Проверить контрольные соотношения – проверка внутрیدокументных контрольных соотношений ПК «Свода-СМАРТ» переданного отчета.

Рассчитать итоги – расчет итогов ПК «Свода-СМАРТ» переданного отчета.

Установить статус отчета «Готов к проверке» – переданному отчету в ПК «Свода-СМАРТ» устанавливается статус «Готов к проверке».

Настройки подключения к сервису веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ»

В области «Настройки соединения передачи» указываются настройки для подключения к сервису веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ»:

- *Адрес.* Адрес веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ».



*Не путайте адрес веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ» с адресом сервиса для WIN-клиента.
Для корректной работы модуля следует использовать веб-клиент ПК «Свод-СМАРТ» не ниже 15.4.8.23072.*

Для проверки адреса веб-клиента можно вставить его в адресную строку браузера. Если адрес правильный, то появится страница авторизации в комплексе Свод-СМАРТ (Рисунок 31). Там же вы можете посмотреть версию веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ».




Рисунок 31 Страница авторизации в ПК «Свод-СМАРТ».

Версию веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ» также можно проверить нажав на кнопку **[Проверить версию Свод-СМАРТ]** в командной панели модуля в правом верхнем углу (Рисунок 32).




Рисунок 32 Командная панель модуля.

- *Пользователь и Пароль.* Логин и пароль пользователя зарегистрированного ПК «Свод-СМАРТ».




В случае использования прокси-сервера при подключении к сети Интернет, нужно установить флажок [Использовать прокси-сервер] и указать параметры подключения через прокси-сервер.


Для проверки соединения с сервисом веб-клиента ПК «Свод-СМАРТ» нажмите на кнопку

Проверить соединение [Проверить соединение] в командной панели модуля правом верхнем углу.

Если соединение установлено успешно, то появиться всплывающее сообщение следующего вида:



Если соединение не установлено, появиться всплывающее сообщение следующего вида:



Настройка параметров передачи в Свод-СМАРТ

На вкладке «Параметры передачи в Свод-Смарт» (Рисунок 33) настраиваются код организации (код бюджета получателя) и вид бюджета в ПК «Свод-СМАРТ», в соответствии с которыми определяется, в какой именно узел дерева организаций и бюджетов в ПК «Свод-СМАРТ» добавить передаваемый отчет из 1С.

Перед передачей убедитесь:

- **Заполнены ли ИНН и ОКТМО организации в 1С:БГУ 2.0 и в ПК «Свод-Смарт»**
- **Совпадают ли ИНН и ОКТМО организации в 1С:БГУ 2.0 и в ПК «Свод-Смарт».**




Рисунок 33 Страница «Параметры передачи в Свод-Смарт».

ИНН и ОКТМО соответствующей организации в ПК «Свод-Смарт» можно посмотреть в справочнике организаций (Рисунок 34).




Рисунок 34 Справочник организаций в ПК «Свод-Смарт».

Активация модуля

Перед началом передачи отчетности из 1С в ПК «Свод-Смарт» необходимо активировать модуль.

- Получите лицензионные ключи для необходимых организаций, отчетность которых планируется передавать в ПК «Свод-Смарт». Для этого можно обратиться в компанию Кейсистемс:
 - **Почтовый ящик:** info@keysystems.ru
 - **Web-страница:** <http://www.keysystems.ru>
 - **Телефон:** (8352) 323-323.
- После получения ключа необходимо его активировать. Для этого в командной панели модуля правом верхнем углу нажмите на кнопку **[Активация]** (Рисунок 35).




Рисунок 35 Кнопка активации.

- В открывшемся окне активации (Рисунок 36) введите полученный активационный ключ в соответствующее поле и нажмите на кнопку **[Активировать]**.




Рисунок 36 Окно активации

4. При успешной активации на экране появится диалоговое окно с параметрами лицензии (Рисунок 37).




Рисунок 37 Успешная активация

5. Проверить все текущие лицензии можно нажав на кнопку [Проверить лицензию] в окне активации (Рисунок 38).




Рисунок 38 Текущие лицензии

Передача отчетности в ПК «Свод-СМАРТ»

После того как все необходимые параметры будут заполнены и все необходимые ключи зарегистрированы можно приступить к передаче отчетности.

1. В списке отчетов отметьте необходимые отчеты и нажмите на кнопку **Выгрузить отчеты** [Выгрузить отчеты] (Рисунок 39).




Рисунок 39 Передача отчетности.

2. При успешной передаче отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» в списке отчетности появится соответствующий статус (Рисунок 40)

Статус передачи	Организация	Вид отчета	Номер	Состояние
Успешный импорт	Муниципальное образование г.Шумерля	Ф. 0503710, Справка по заключени...	0000-000001	Выполняется
	Муниципальное образование г.Шумерля	Ф. 0503737, Отчет об исполнении п... КВФ:2	0000-000002	Выполняется
Успешный импорт	Муниципальное образование г.Шумерля	Ф. 0503125, Внутриведомственные... КВФ:1, КСБУ:205.51, КОСГУФ125:000, ПРП:	0000-000003	Выполняется

Рисунок 40 Статусы передачи отчетности.

3. После загрузки и обработки отчета, система «Свод-СМАРТ» автоматически передает в 1С протокол передачи отчета для отображения пользователю (Рисунок 41).

Протокол передачи отчетов в ПК "Свод-СМАРТ"

Дата формирования: 12.02.2016 12:12:16 Пользователь: Marina

✓ **Протокол передачи отчета №0000-000001 (Организация: Муниципальное образование г.Шумерля)**

Протокол импорта

✓ **Протокол передачи отчета №0000-000003 (Организация: Муниципальное образование г.Шумерля)**

Протокол импорта

Результат импорта
Импорт файла: D:\inetpub\wwwroot-node2svod_smarttempEodimportkrylovaiwke31n5.2jk
Успешный импорт формы: Код формы : 0503125М Бюджет : ГО - Бюджет городских округов Организация : 15025 - Муниципальное образование г.Шумерля Отчетная дата : 1 месяц 2016 года Атрибуты : Код СБУ=120551000 Версия : 2

! **Протокол передачи отчета №0000-000009 (Организация: Муниципальное образование г.Шумерля)**

Протокол импорта

Результат импорта
Импорт файла: D:\inetpub\wwwroot-node2svod_smarttempEodimportkrylovab0pumnas.gg1
Ошибка импорта формы: Код формы : 0503125М Бюджет : ГО - Бюджет городских округов Организация : 15025 - Муниципальное образование г.Шумерля Отчетная дата : 1 месяц 2016 года Атрибуты : Код СБУ=310112100
Создание новых версий отчета запрещено, т.к. существуют версии с не редактируемым статусом.

Рисунок 41 Протокол